

Instalación de SQL Server Express 2014





Express Edition

Iniciarse es fácil. Su uso es gratuito.

Aproveche las ventajas del poderoso motor de base de datos en una versión adaptada para la redistribución e incrustación. SQL Server Express incluye 10 GB de almacenamiento por base de datos, una sencilla funcionalidad de copia de seguridad y de restauración en Microsoft Azure, así como compatibilidad con todas las ediciones de SQL Server y Base de datos SQL de Microsoft Azure con el fin de que pueda desarrollar e implementar con total confianza.



Descargar SQL Server 2014 Express


Sign in

Microsoft account What's this?
Email or phone
Password
Keep me signed in
Sign in

* Please select the version of SQL Server 2014 Express you'd like to download SQL Server 2014 LocalDB Express 32bit SQL Server 2014 LocalDB Express 64 Bit SQL Server 2014 Express 32 Bit O SQL Server 2014 Express 64 Bit O SQL Server 2014 Express with Tools 32 Bit SQL Server 2014 Express with Tools 64 Bit SQL Server 2014 Management Studio Express 32 Bit O SQL Server 2014 Management Studio Express 64 Bit SQL Server 2014 Express with Advanced Services 32 Bit SQL Server 2014 Express with Advanced Services 64 Bit * Please select the language of your SQL Server 2014 Express w/Tools 64 Bit download Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Portuguese (Brazil) Russian Spanish




Instalamos la versión que incluye las herramientas administrativas (With Tools).




SQL Server 2014

Espere mientras el programa de instalación de Microsoft SQL Server 2014 procesa la operación actual.

Seleccionamos Nueva instalación





Reglas globales


Las reglas globales del programa de instalación identifican problemas que puedan surgir al instalar los archivos auxiliares del programa de instalación de SQL Server. Cualquier error se debe corregir antes de continuar con la instalación.


Términos de licencia

Reglas globales


Actualizaciones de productos
Instalar archivos de configuraci...
Instalar reglas

Selección de características
Reglas de características
Reglas de configuración de car...
Progreso de la instalación
Operación completada






Definimos la instancia y el directorio de instalación. El nombre será SQLExpress, que nos hará falta cada vez que accedamos a nuestro servidor de bases de datos sql server. Si eleginos Instancia predeterminada podremos acceder a través de la IP directamente y sin nombre.




Definimos las cuentas con las que se arrancarán los Servicios del SQL Server y el tipo de inicio de cada Servicio, si es Automático con el arranque del S.O. o manual.


También algunas otras características



Hay dos sistemas de validación de usuarios:

- •Sólo con usuarios del Dominio Windows ó
- •Permitiendo simultanearlos con usuarios propios del SQL Server, lo cual puede provocar problemas de seguridad. En este caso hay que definir el password del usuario super administrador (sa) que será peligrosísimo que pueda filtrarse ya que puede hacerlo todo en el sistema.





Configuración del Motor de base de datos

Especifique modo de seguridad de autenticación, carpeta de datos y administradores del Motor de base de datos.

Términos de licencia
Reglas globales
Actualizaciones de productos
Instalar archivos de configuraci...
Instalar reglas
Selección de características
Reglas de características
Configuración de instancia
Configuración del servidor
Configuración del Motor de b...

Reglas de configuración de car... Progreso de la instalación

Operación completada

Configuración del servidor	Directorios de datos	Instancias de usuario	FILESTREAM			
Especifique el modo de autenticación y los administradores para el motor de base de datos.						
Modo de autenticación						
Modo de autenticación de Windows						
Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)						
Especifique la contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL Server (sa).						
Escribir contraseña:						
Confirmar contraseña:						
Especifique los administra	dores de SQL Server					
ALUMNADO-PC\alumna	do (alumnado)		de SQL S acceso s restricció			
					+	

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Ayuda

Si activamos el modo mixto de seguridad solicitará la clave para el usuario sa.

 Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows) 						
Especifique la contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL Server (sa).						
Escribir contraseña:						
Confirmar contraseña:						

Configuración del servidor Directorios de datos	Instancias de usuario FILESTREAM		
Directorio raíz de datos:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\		
Directorio de base de datos del sistema:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\D ata		
Directorio de base de datos de usuario:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS		
Directorio de registro de base de datos:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS		
Directorio de base de datos temporal:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS		
Directorio de registro de base de datos temporal:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS		
Directorio de copia de seguridad:	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS		

En la pestaña Directorios de Datos definiremos las carpetas donde se guardarán los diversos tipos de archivo. Podremos decidir la ubicación en diferentes discos duros para mejorar la eficiencia.



Informes de errores

Ayude a Microsoft a mejorar los servicios y características de SQL Server.

Reglas auxiliares del programa de i... Selección de características Reglas de instalación Configuración de instancia Requisitos de espacio en disco Configuración del servidor Configuración del Motor de base d...

Informes de errores

Reglas de configuración de instala...

Progreso de la instalación

Operación completada

Especifique la información que desearía enviar automáticamente a Microsoft para mejorar futuras versiones de SQL Server. Esta configuración es opcional. Microsoft trata esta información como confidencial. Microsoft puede proporcionar actualizaciones a través de Microsoft Update para modificar datos de uso de las características. Estos datos podrían descargarse e instalarse en el equipo automáticamente, dependiendo de su configuración para actualizaciones automáticas.

Ver la declaración de privacidad de Microsoft SQL Server 2008 R2 para obtener más información.

Leer más acerca de Microsoft Update y Actualización automática.

Enviar informes de error de Windows y SQL Server a Microsoft o al servidor de informes corporativo. Esta configuración sólo se aplica a servicios que se ejecutan sin interacción del usuario.


Ahora comienza a instalar y tardará unos minutos...



Más bien tardará bastante realizando la instalación completa



Espere mientras el programa de instalación de Microsoft SQL Server 2014 procesa la operación actual.






Podemos cerrar la ventana



Y eliminar el archivo de instalación y la carpeta donde se desempaquetó.


Podremos activar o desactivar los servicios de SQL Server mediante el Administrador de configuración del SQL server



SQL Server es el servicio que tenemos que tener arrancado


Administrador de configuración de SQL Serv	Nombre	Estado	Modo de inicio
Servicios de SQL Server	SQL Server Browser	Detenido	Otro (arranque, sist
👢 Configuración de red de SQL Server (32 b	SQL Server (SQLE		Automático
Se Configuración de SQL Native Client 11.0			
De Configuración de red de SQL Server	Agente SQL Serv	Detenido	Otro (arranque, sist
▶ .₱ Configuración de SQL Native Client 11.0			

El programa de Administración de la Base de datos es el SQL Server Management Studio






Especificaremos el usuario y la instancia de SQL Server



En este entorno podremos efectuar operaciones sobre la base de datos



Instalación desatendida de SQLServer

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms144259(v=sql.120).aspx

```
Setup.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL,RS,Tools /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSVCACCOUNT="<DomainName\UserName>" /SQLSVCPASSWORD="<StrongPassword>" /SQLSVCPASSWORD="<StrongPassword>" /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS
```

Los valores admitidos para FEATURE son SQLEngine, Replication, FullText, DQ, AS, AS_SPI, RS, RS_SHP, RS_SHPWFE, DQC, SSDTBI, Conn, IS, BC, SDK, BOL, SSMS, Adv_SSMS, DREPLAY_CTLR, DREPLAY_CLT, SNAC_SDK, SQLODBC, SQLODBC_SDK, LocalDB, MDS
Su formato es /FEATURES=AS,RS,IS sin un espacio, delimitado por comas